Im Startmenü erstmal "sys" eingeben, damit dann in der Suche die Systemsteuerung erscheint:



Danach auf "Netzwerk und Internet" klicken



Jetzt auf "Netzwerk- und Freigabecenter"



Dann auf "Adaptereinstellungen ändern"

Systemsteuerung\Netzwerk und In	ternet\Netzwerk- und Freigabecenter			- 🗆	×
← → ~ ↑ 🛂 > Systemsteue	rung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigab	ecenter v	ට Systemsteuerung durchsuchen		Q,
Startseite der Systemsteuerung	Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten Aktive Netzwerke anzeigen				
Freigabeeinstellungen ändern Medienstreamingoptionen	Netzwerk 3 Zugriffstyp: Internet Öffentliches Netzwerk Verbindungen: Image: Ethernet				
	Netzwerkeinstellungen ändern				
	Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten Breitband-, DFÜ- oder VPN-Verbindung bzw. Router oder Zugriffspunkt einrichten.				
	Probleme beheben Netzwerkprobleme diagnostizieren und reparieren oder Problembehandlungsinformationen abrufen.				
Siehe auch					
internetoptionen Windows Defender Firewall					

Dann wähle Dein aktives Netzwerk aus, mit dem du Verbunden bist und mache Rechtsklick und dann Eigenschaften:

Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen -			
A System steuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen > V O Netzwerkverbindungen durchsuchen Netzwerkverbindungen durchsuchen Netzwerkverbindungen durchsuchen Netzwerkverbindungen Netzwerkverbindun			<i>م</i>
Organisieren 🔻 Netzwerkgerät deaktivieren Verbindung untersuchen Verbindung umbenennen Status der Verbindung anzeigen »			?
Ethernet Netzwerk3 Intel(R) PR OpenVPN Data Channel Offload Netzwerkkabel wurde entfernt Status Diagnose OpenVPN Tar-Windows6 Netzwerkkabel wurde entfernt TaP-Windows Adapter V9 OpenVPN Wintun			
4 Elemente 1 Element ausgewählt			:== 📰

Hier wählst Du das Internetprotokoll TCP/IPv4 aus. Dann entweder Doppelklick darauf oder auf "Eigenschaften" klicken.

Netzwerk	Freigabe					
Verbindu	ng herstellen	n über:				
📄 Int	el(R) PRO/1	000 MT Netwo	rk Connec	tion		
				Konf	igurieren	
Diese Ve	rbindung ver	rwendet folgend	le Element	e:		
V 🖳	Client für Mid	crosoft-Netzwer	ke			~
🗹 🦉	Datei-und D)ruckerfreigabe	für Microso	oft-Netzy	verke	
	One Palento	Japar		_		
⊻ _	Internetproto	okoll, Version 4	TCP/IPv4)		
	IVIICIOSOTT-IVIL	utipiexorprotoko	intur metzy	verkada	pter	
	Microsoft-LL	DP-Treiber				
	Internetproto	koll, Version 6 ((TCP/IPv6)		1
					>	
<						
< Insta	llieren	Deinstallie	ren	Eigen	schaften	
< Insta	llieren	Deinstallie	aren	Eigen	ischaften	
Insta	llieren eibung P. das Stand	Deinstallie Jardprotokoll für	wAN-Net	Eiger zwerke	das den	
Insta Beschr TCP/I Daten	illieren eibung P, das Stanc austausch ü	Deinstallie Jardprotokoll für ber verschieder	WAN-Net	Eigen zwerke, nder ver	das den bundene	
Insta Beschr TCP/I Datena Netzw	llieren eibung P, das Stanc austausch ü erke ermögli	Deinstallie Jardprotokoll für ber verschieder cht.	WAN-Net waiteinar	Eigen zwerke, nder ver	das den bundene	
Insta Beschn TCP/I Daten, Netzw	illieren eibung P, das Stanc austausch ü erke ermögli	Deinstallie Jardprotokoll für ber verschieder cht.	WAN-Net ie, miteinar	Eigen zwerke, nder ver	das den bundene	
Insta Beschn TCP/I Daten Netzw	llieren eibung P, das Stanc austausch ü erke ermögli	Deinstallie dardprotokoll für ber verschieder cht.	WAN-Net ie, miteinar	Eigen zwerke, nder ver	das den bundene	

Wenn dieses Bild so aussieht, dann klicke unten wie im Bild markiert auf den unteren Kreis.

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version	4 (TCP/IPv4) ×				
Allgemein Alternative Konfiguration					
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.					
IP-Adresse automatisch beziehen					
Folgende IP-Adresse verwenden:					
IP-Adresse:					
Subnetzmaske:					
Standardgateway:					
DNS-Serveradresse automatisch bezieher	1				
- folgende DNS-Serveradressen verwende	n:				
Bevorzugter DNS-Server:					
Alternativer DNS-Server:					
Einstellungen beim Beenden überprüfen					
	Erweitert				
	OK Abbrechen				

Letzter Schritt:

Fülle in die nun beschreibbaren Felder die beiden IP-Adressen ein, wie im Bild zu sehen.

Dann mit OK Bestätigen, alle Fenster wieder schließen und Teamspeak (neu) starten und FiveM.

Nicht vergessen!!!:

Saltychat-Plugin installieren und AKTIVIEREN!

Danach TS neu starten und kontrollieren, ob SaltyChat auch wirklich aktiv ist!

Eigenschaften von Internetprotokoll,	Version 4 (TCP/IPv4)			
Allgemein Alternative Konfiguration				
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.				
IP-Adresse automatisch beziehe	n			
	וי			
IP-Adresse:				
Subnetzmaske:				
Standardgateway:				
ODNS-Serveradresse automatisch	ı beziehen			
Folgende DNS-Serveradressen	verwenden:			
Bevorzugter DNS-Server:	8.8.8.8			
Alternativer DNS-Server:	8.8.4.4			
Einstellungen beim Beenden überprüfen				
Erweitert				
	OK Abbrechen			

Wenn das immernoch nicht klappt, besorg Dir schonmal **Anydesk** und melde Dich im Support. Ich richte es dann auf Deinem PC ein.